



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «Автономная навигационная система»

АНС

Порядок установки программного обеспечения «Автономная навигационная система» (далее — АНС, ПО):

- 1. Получение дистрибутива
- 2. Установка ПО на целевую машину

1. Получение дистрибутива

Взять дистрибутив, соответствующий целевой ОС (Таблица ниже).
Для установки ПО на Ubuntu помимо основного deb-пакета необходимо скачать Navtor-sdk_<версия> .
Для установки ПО на Astra Linux помимо основного deb-пакета необходимо скачать географическую библиотеку Libgeographic и Navtor-sdk_<версия>.

Дистрибутив	Целевая ОС
navtor-sdk_<версия>_amd64.deb squall-client_<версия>_amd64.deb squall-server_<версия>_amd64.deb	Ubuntu 20.04 и созданные на ее основе
navtor-sdk_<версия>_amd64.deb squall-client_<версия>_amd64.deb squall-server_<версия>_amd64.deb	Ubuntu 22.04 и созданные на ее основе
libgeographic17_1.46-2+b1_amd64.deb navtor-sdk_<версия>_amd64.deb squall-client_<версия>_amd64.deb squall-server_<версия>_amd64.deb	Astra Linux 1.7
squall-client_<версия>_x86_64.msi squall-server_<версия>_x86_64.msi	Windows 10 Professional 64

2. Установка ПО

2.1 ОС Ubuntu

Для установки ПО необходимо использовать командную строку (установка через Терминал).
\$ apt install <путь к файлу>/<название файла с учетом расширения>

В первую очередь выполняется установка установка последней версии Navtor-sdk_<версия>.

После установки сервер (squall-server) запущен по умолчанию.

Установка клиентского приложения (squall-client) выполняется аналогично. Squall-client после установки необходимо запустить вручную.

2.2 ОС Astra Linux

Для установки ПО необходимо использовать командную строку (установка через Терминал).

```
$ sudo apt install <путь к файлу>/<название файла с учетом расширения>
```

В первую очередь выполняется установка географической библиотеки Libgeografic.

Далее выполняется установка Navtor-sdk_<версия>.

Далее выполняется установка ПО.

После установки сервер (squall-server) запущен по умолчанию.

Установка клиентского приложения (squall-client) выполняется аналогично. Squall-client после установки необходимо запустить вручную.

2.3 ОС Windows

Для установки ПО необходимо использовать стандартное средство Windows.

Установка клиентского приложения (squall-client) выполняется аналогично. Squall-server и Squall-client после установки необходимо запустить вручную с рабочего стола либо через меню приложений.